




ViO

Verimli iş Ortağınız...

KONUM STATÜ

SKOR YAZILIM

POLEN YAZILIM



İÇİNDEKİLER

AMAÇ
KAPSAM
KULLANIM EKRANI
SONUÇ

Açıklama

Konum Statü kavramı bir malın depoya giriş ve çıkışı sırasında özel durumlarını belirtir.

Normalde ticari programlarda malın giriş veya çıkışına ait belgenin işlenmesi anında depo miktarı değişir.

Aslında asıl işlem belgeden *(önce irsaliyeler kesilir, program depo miktarlarını azaltır, yüklemeler yapıldıkça program stok miktarı ile fiziki miktar bir birine yaklaşır)* sonra gerçekleşir.

Konum Statü *(bu belgeye uygun şekilde çıkış hazırlansın, mal miktarı uygunsa çıkış yapılsın işlemi)* ile bu sorun giderilir.

Faydalar



- Konum statü ile malların depoya giriş ve çıkışı esnasında özel durumları takip edilir.
- Stok, İrsaliye, Fatura, Üretim adımlarında Konum Statü kullanılabilir.
- İlgili fiş listelerinde Konum Statü gösterilir.
- Konum Statü Değişiklik işlemi fişe girmeden hızlı bir şekilde yeni statüye geçilmesini sağlar.
- Konum Statü ile işlemin plan aşmasında (*giriş için henüz teslim alınmadığı, çıkış için henüz teslim edilmediği*) tamamlanmamış durumu, teslim sonrası ara durumlar ile gerçekleşmiş durumu takip edilir.

Özellikler



- 1.** Alım veya Satışı yapılan ürünlerin Planlama, Rezerve, Bloke, Yer Değişimi, İşlemin Gerçekleşme gibi durumları Konum Statü Değişikliği ile takip edilir.
- 2.** Malların pozisyon veya yer değişimi takip edilir.
- 3.** Planlanan durum işlem başlamış ancak planaşamasındadır.
- 4.** Geçici kabul, Karantina, Mevki Değişimi mal gelmiş ancak kullanılabilir değil, beklemededir.
- 5.** Gerçekleşen durum kesin kabuldür. Alım veya satış işlemi için tamamlanma durumunu belirtir.
- 6.** Özellikle Transferlerde isteğin alınması, malın ayrılıp sadece çıkışın gerçekleşmesi, hedef yere kesin girişi gibi aşamalar takip edilir.

Fiş Listelerinde Konum Statü

Alım Faturaları - UE17TEST3

Dosya Fiş

Çarşamba

	Tarih	Seri	Yıl	No	D...	K...	M...	İşr	İşlem	Konum	Müşteri	Müşteri Ünvanı	Yö
1	20.02.2017	Pzt	0	454				AF		Geçici Kabul	ted1	tedarikçi firma	
2	12.11.2017	Paz	0	23				AF		<Gerçekleşti>	cz	cz musterisi	
3	29.11.2017	Çar	0	344				AF		<Gerçekleşti>	c1	Yıldızlar Plastik Ltd Şti	

	Brüt	İskonto	Ciro	Sonuç	IND8-%8...	IND8-%8...	IND18-%...	IND18-%...	IND1-%1...	IND1-%1...
1	890,00	0,00	890,00	961,20	890,00	71,20				

	Stok/Hizmet	Stok/Hizmet Adı	Miktar	Br	Fiyat	İsk %	Bedel	E
1	h1	hamm 1	20,000	KG	11,00		220,00	
2	hr	hurda kg	20,000	KG	8,00		160,00	
3	s1	1. stpok	30	AD	9,00		270,00	
4	s2	2. stok	30	AD	8,00		240,00	

Konum Statü Değ.

Yazdır

Yazdır (Düz)

Yazıcı Seç (Düz)

Bütün Stok, İrsaliye, Fatura, Üretim adımlarında kullanılabilen Konum Statü, ilgili fiş listelerinde fiş bilgileri kısımlarında gösterilir. Fiş Listesi Sol görev kısmında Konum Statü Değiştir ile Statü Değiştirilir. Statü değişikliği işlemi ile fiş detayına girmeden hızlı bir şekilde yeni statüye geçilebilir.

Konum Statü Değişikliği

Konum Statü Değişikliği - UE17TEST3

Fiş Bilgi

1 adet Fiş

Eski Statü

Yeni Statü

Geçici Kabul

Geçici Kabul

<Gerçekleşti>

Planlanan (Emir)

Geçici Kabul

Karantina

Mevki Değişimi

Alım için statü değişikliği düşünülürse;

<Planlanan Emir> durumu hiç bir işlemin yapılmadığı, olayın sadece plan aşamasında olduğunu belirtir.

<Gerçekleşti> durumu işlemin tamamlanıp depoya kabul yapıldığını belirtir.

<Geçici Kabul, Karantina, Mevki DEğişimi> durumu mal gelmiş depoda, henüz kullanıma sunulmadığını belirtir.

Konum Statü adımlara göre değişiklik gösterebilir. Alım için <Geçici Kabul> olmasına rağmen satış sevkiyat veya transferde <Rezerve>, <Koltuk Ambarı> gibi statüler olabilir.

Statü değişiklik işlemi ile birden fazla fiş için tek seferde statü değişikliği yapılabilir.

Depo Stok Durumu

Tarih	Fiş No	İşlem	İşlem Adı	Konum	Kon.Miktar	Gir.Miktar	Çık.Mik...	Kal.Mi...	Ref.Kod	Referans	Net
			Toplam =>			0	0	0			
1 29.Kas.17	344	AF	Alım Fatura	Geçici Kabul	10	0			c1	Yıldızlar Plastik Ltd Şti	

Alımda ara durumlarda depoya kesin giriş yapılmadığı için belge kayıtlı olmasına rağmen depo miktarı artmaz. Stok hareketlerinde giriş gözükür, ama giriş miktarı = 0 yapılarak olayın kesinleşmediği belirtilir.

Örnekteki şekilde görüldüğü gibi Giriş miktarı = 0, Konum =Geçici Kabul, Konum Miktarı = 10 Adet durumundadır.

Transferde Konum Statü

Konum Statü Değişikliği - UE17TEST3

Fiş Bilgi

1 adet Fiş

Eski Statü

Planlanan (Emir)

Yeni Statü

Planlanan (Emir)

<Gerçekleşti>

Planlanan (Emir)

Rezerve

Bloke

Koltuk Ambarı

Karantina

Mevki Değişimi

Alımda <Geçici Kabul> olmasına rağmen transferde <Rezerve>, <Koltuk Ambarı> gibi ara durumlar mevcuttur. Transfer veya çıkış işlemi için ara durumlarda, malın ayrı bir yere alındığı, bu nedenle depo miktarının düştüğü ancak malın daha ilgili yere teslim edilmeden depo veya civarı uygun bir konumda beklediği varsayılır. Konum Statü = <Gerçekleşti> durumunda, Transferin giriş kısmı da stok hareketlerinde asıl miktar olarak işlem görür.

Ne elde edilir?



- Gerçekleşmemiş işlemler için ara durumlardaki statü hareketleri kontrollü ve miktarları belli durumdadır.
- Mal alımında işlem gerçekleşmeden depo stok miktarı artmaz.
- Mal satış veya transferde işlem tamamlanmadan depo stok miktarı azalmaz.
- Son stok miktarı her zaman için doğru durumdadır.
- Alım, Satış ve işletme içerisinde malın hareketleri izlenebilir durumdadır.



ViO

Verimli iş Ortağınız...

TEŞEKKÜRLER



SKOR YAZILIM

kudret@skor.com.tr



POLEN YAZILIM

memduh.durmaz@gmail.com